


## Tworzenie menu i authoring w programie DVDStyler


**DVDStyler** jest to wieloplatformowy program do authoringu płyt DVD (tworzenia płyt DVD z indywidualnym menu, grafiką i materiałem filmowym). Dzięki niemu użytkownik może umieszczać pliki MPEG na płycie za pomocą technologii "przeciągnij-upuść", skorzystać z plików graficznych jako tła do menu, tworzyć samodzielnie elementy ekranu startowego płyty - umieszczanie tekstu, zmiana czcionek czy dodawanie przycisków. Bardzo przydatną funkcją jest również dzielenie filmu na rozdziały. Dzięki temu programowi można przygotować bardzo profesjonalnie filmy z wakacji, uroczystości rodzinnych lub zmienić nieco zawartość ulubionej płyty z filmem.

Zanim zaczniemy, musimy pobrać program z naszego serwera ([tutaj](#)) i następnie go zainstalować.


Uruchamiamy **DVDStyler** i od razu przechodzimy do zakładki **Katalogi**.




W oknie eksploratora wskazujemy katalog z naszymi plikami **MPEG**.




Następnie metodą Przeciągnij i upuść przenosimy plik z filmem w miejsce, jak to jest pokazane na poniższym obrazku.




Teraz zajmiemy się stworzeniem prostego menu. W tym celu przechodzimy do zakładki **Tło**.




W zakładce **Tło** mamy do wyboru kilka obrazków, które posłużą nam jako tło w menu. Podobnie jak w przypadku dodawania filmu, metodą Przeciągnij i upuść, przenosimy wybrany obrazek do okna podglądu menu lub klikamy na nim dwukrotnie.




Jako tło może posłużyć nam przygotowany wcześniej przez nas obrazek lub tapeta. Musimy tylko pamiętać, aby nadać mu odpowiednie rozmiary. Dla systemu **PAL** jest to **720x576** pikseli, a dla **NTSC 720x480**. Aby dodać obrazek z pliku przechodzimy ponownie do zakładki **Katalogi**, wskazujemy folder z obrazkiem i przeciągamy wybrany plik do okna podglądu menu lub klikamy na nim dwukrotnie.




Kolejnym krokiem będzie dodanie rozdziałów. Klikamy dwukrotnie na ikonie z filmem **Tytuł 1**.



W nowym oknie w polu **Rozdziały** wpisujemy czasy, w których mają być wstawione rozdziały. Wartości czasowe podajemy w godzinach, minutach i sekundach oddzielonych od siebie tylko przecinkiem. W naszym przykładzie jest to: **10:00,20:00,30:00,40:00,50:00,1:00:00** co oznacza, że rozdziały zostaną wstawione w 10, 20, 30, 40, 50 i 60 minucie filmu. Po ustawieniu rozdziałów wciskamy **OK**.




Przechodzimy teraz do zakładki **Przyciski**. Widzimy tu kilka wzorów przycisków, które możemy wykorzystać w naszym menu. Jeżeli wcześniej przygotowaliśmy sobie przyciski w formie graficznej, to możemy je dodać w analogiczny sposób jak tło z tą różnicą, że przeciągamy je do okna podglądu. My skorzystamy z przycisku oferowanego przez DVDStyler. Wybrany wzór przeciągamy do okna podglądu.




Po dodaniu przycisku do menu klikamy na nim dwukrotnie.






W oknie edycji ustawiamy kolejno:


1. W polu **Akcja** zaznaczamy opcję **Skoczyć do** i z rozwijanych list wybieramy **Tytuł 1** oraz **Rozdział 1**.
2. W polu **Nazwa** wpisujemy nazwę, która będzie wyświetlana na przycisku. Opcja **Kolor tekstu** służy do ustawienia koloru czcionki podświetlonego oraz użytego przycisku.
3. Wciskamy przycisk **Czcionka** i ustawiamy styl, format i wielkość czcionki przycisku.
4. Po ustawieniu wszystkich opcji wciskamy przycisk **OK**.




DVDStyler umożliwia stworzenie menu również dla rozdziałów. W tym celu musimy dodać nowe menu. Klikamy prawym przyciskiem myszy w polu na dole okna i wybieramy **Dodaj -> Menu**.



W dolnej części okna pomiędzy **Menu 1**, a **Movie 1** pojawiło się nasze menu. Tutaj w taki sam sposób, jak w pierwszym menu, wstawiamy tło oraz przyciski, za pomocą których będziemy mogli uzyskać bezpośredni dostęp do wybranych scen. Również edycję przycisku dokonujemy w ten sam sposób co w menu startowym, lecz musimy pamiętać, aby dla przycisku np **Rozdział 3** w polu **Skocz do** z rozwijanej listy wybrać także pozycję **Rozdział 3**.




W menu z rozdziałami wstawimy również przycisk powrotu do menu głównego. W tym celu wstawiamy kolejny przycisk i wywołujemy okno edycji za pomocą dwukrotnego kliknięcia. W polu **Nazwa** wpisujemy np. **Powrót**, a w polu **Skocz do** z rozwijanej listy wybieramy **Menu 1**. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **OK**.




W taki sam sposób dodajemy w menu głównym przycisk przejścia do menu z rozdziałami. Po


dodaniu przycisku do pierwszego menu, klikamy na nim dwukrotnie i w polu **Nazwa** wpisujemy np. **Rozdział**, a w polu **Skocz do** z rozwijanej listy wybieramy **Menu 2**. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **OK**.




Tak przygotowany materiał możemy teraz poddać authoringowi. W tym celu wciskamy przycisk **Wypal**.



W nowym oknie zaznaczamy opcję **Stwórz obraz ISO**, wskazujemy miejsce zapisu pliku i wciskamy przycisk **Start**.



W nowym oknie możemy śledzić postęp tworzenia obrazu. Po zakończeniu pracy wciskamy przycisk **Zakończ** i zamykamy program.



Teraz możemy nagrać plik obrazu na płytę. Opis jak to zrobić znajdziesz [tutaj](#).